

Introducción a inp02

TODO LO QUE NECESITA SABER PARA EMPEZAR A TRABAJAR CON INP02, PASO A PASO.

- Cómo **instalar** el nuevo software
- Cómo **activar** la llave de software de inp02
- Cómo **actualizar** el software
- Cómo acceder a **asistencia** profesional

REQUISITOS MÍNIMOS

Consulte la parte trasera del estuche del DVD o las notas de versión para todos detalles.

Índice

Pasos de instalación para Windows.....	p. 3
Pasos de instalación para Mac	p. 4
Nota sobre la activación de la licencia	p. 5
Pasos de activación de la licencia	p. 5
Actualización.....	p. 6
Asistencia	p. 6

PASOS DE INSTALACIÓN

PARA WINDOWS



Antes de iniciar la instalación, asegúrese de que la llave de software (mochila USB) NO esté conectada a su ordenador.

Paso 1: Haga doble clic en el archivo de instalación "Setup.exe".

Paso 2: Siga las instrucciones del asistente de instalación.

Paso 3: Al final de la instalación de inp02, se activará el instalador del driver HASP. Esta instalación es imprescindible para que la llave de software (mochila USB) funcione correctamente. La llave de software no debe conectarse antes de completar el proceso.

Una vez completado el proceso, inp02 se habrá agregado a la carpeta de plug-ins de Acrobat.

Toda la documentación relativa a inp02 se encuentra en la subcarpeta Dynagram.

Paso 4: El paso siguiente consiste en activar su licencia (consulte el procedimiento de activación en la página 5).

PASOS DE INSTALACIÓN

PARA MAC



Antes de iniciar la instalación, asegúrese de que la llave de software (mochila USB) NO esté conectada a su ordenador.

Paso 1: Haga doble clic en el archivo de instalación “Install inp02”.

Paso 2: Siga las instrucciones del asistente de instalación.

Paso 3: Si tiene más de una versión de Adobe Acrobat instalada en su ordenador, seleccione aquella en la que desee instalar el plug-in de inp02.

Paso 4: Al final de la instalación de inp02, se activará el instalador del driver HASP. Esta instalación es imprescindible para que la llave de software (mochila USB) funcione correctamente. La llave de software no debe conectarse antes de completar el proceso.

Una vez completado el proceso, inp02 se habrá agregado a la carpeta de plug-ins que haya seleccionado.

Paso 5: El paso siguiente consiste en activar su licencia (consulte el procedimiento de activación en la página 5).

ACTIVACIÓN DE LA LICENCIA

PARA WINDOWS Y MAC

IMPORTANTE: Para activar su licencia de inp02, deberá enviar la información de su llave de software USB a Dynagram o a su distribuidor.

Estados Unidos y Canadá - Envíe un correo electrónico a activation@dynagram.com con su identificación completa y el número de llave de software.

Otros países - Contacte con el vendedor o distribuidor.

Consulte en la página 6 los [Pasos de activación de la licencia.](#)

NOTA: inp02 es una aplicación protegida mediante una llave de software. La llave de software de inp02 es multiplataforma, y puede conectarse a cualquier PC o Macintosh.

La llave de software USB debe estar conectada al ordenador, y debe tener encendida la luz roja, que indica que se encuentra activa y correctamente instalada. Si la llave de software USB no está conectada a uno de los puertos USD del ordenador cuando inicie Adobe Acrobat, el plug-in no se cargará y el menú de inp02 no aparecerá en la barra de menú de Acrobat.

Para conocer el estado de su licencia y de su llave de software, consulte "Acerca de inp02" en el menú de inp02.

PASOS DE ACTIVACIÓN DE LA LICENCIA

- Paso 1:** Conecte la llave de software al puerto USB del ordenador.
- Paso 2:** Inicie Acrobat.
- Paso 3:** Desde Acrobat, seleccione Licencia > Crear solicitud de licencia..., en el menú de inp02.
- Paso 4:** Guarde en alguna ubicación de su ordenador el archivo c2v (customer to vendor) que se generará. Luego, llene el formulario de inscripción en: www.dynagram.com/website/Register.asp. Se le pedirá que cargue su archivo c2v al final del formulario de inscripción. Si usted adquirió su producto inp02 de un tercero, por favor envíe su solicitud de activación y el archivo c2v directamente a su distribuidor.
- Paso 5:** A la recepción de su solicitud de activación, Dynagram o su distribuidor le remitirán un archivo v2c (vendor to customer), que usted deberá cargar en la llave de software de inp02 para activar la licencia:
- Paso 6:** Compruebe que su llave de software siga conectada y seleccione Licencia... > Instalar licencia..., en el menú de inp02.
- Paso 7:** Busque en su ordenador el archivo v2c y ábralo.
- Paso 8:** Reinicie Acrobat para activar el plug-in de inp02.

No es necesario repetir estos pasos a menos que desee actualizar su licencia.

ACTUALIZACIÓN DE INPO2

Los pasos necesarios para actualizar su licencia de inp02 son los mismos que se requieren para la activación inicial, con envío de un archivo c2v y recepción de otro v2c (ver página 5).

Es importante que no instale la actualización antes de recibir el archivo v2c, porque no podrá utilizar el producto hasta que tenga el archivo v2c, salvo que reinstale la versión anterior.

ASISTENCIA

Para empezar a conocer el software de imposición inp02, consulte los **documentos PDF** que encontrará en la **carpeta Dynagram**.

El Manual del usuario completo también se encuentra en el menú de Ayuda de Acrobat, con todas sus herramientas de búsqueda y vínculos de hipertexto.

Si necesita asistencia técnica, rellene el formulario de solicitud de asistencia que encontrará en: **www.dynagram.com/support**.

Estados Unidos y Canadá

Tel.: 418-266-1275

Fax: 418-694-2048

E-mail: support@dynagram.com

Otros países

Contacte con su distribuidor o vendedor.

¿Alguna pregunta?

Visite nuestra página web o contacte hoy mismo con su distribuidor.

www.dynagram.com



© Copyright 2006-2012 Dynagram. Todos los derechos reservados.

inp02® es una marca comercial registrada de Dynagram. Adobe® y Acrobat® son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Adobe Systems Incorporated en Estados Unidos y/u otros países. El resto de marcas y nombres de productos son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios
Impreso en Canadá.